

Работа на портале закупок Дом.ги

Требования
к автоматизированному рабочему месту и
установленному программному обеспечению

Оглавление

1	ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ	3
2	НАСТРОЙКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ INTERNET EXPLORER	4

1 Требования к автоматизированному рабочему месту

Глава содержит перечень требований к автоматизированному рабочему месту.

Для обеспечения работы на электронной площадке автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователя должно иметь следующую конфигурацию:

- IBM-совместимый персональный компьютер, по характеристикам аналогичный Pentium 2, RAM 32 Mb, HD 2 Gb;
- монитор с разрешающей способностью не менее 1280x800.

Программное обеспечение АРМ:

- операционная система MS Windows 2000, XP, Vista или Windows 7;
- один из современных браузеров (Internet Explorer версии 8 и выше, Mozilla Firefox версии 3.6 и выше, Opera версии 11.x, Google Chrome) с поддержкой сценариев JavaScript;
- программные пакеты для работы с документами (например, MS Office либо аналоги, Adobe Reader);
- средства сжатия (упаковки) файлов (RAR, ZIP, WINZIP).

2 Настройка обозревателя Internet Explorer

В главе представлено описание процесса настройки обозревателя Internet Explorer с целью обеспечения корректной работы на Портале закупок Дом.ру.

Для обеспечения корректной работы на Портале закупок Дом.ру выполните следующие настройки:

1. Запустите браузер Internet Explorer.
2. Перейдите в раздел «Сервис» → «Свойства обозревателя» (Рис. 2.1).




Рис. 2.1

3. В открывшемся окне «Свойства обозревателя» перейдите на вкладку «Безопасность» и выберите зону «Надёжные узлы» (Рис. 2.2).




Рис. 2.2

4. В надежные узлы следует добавить ваш URL Порталеа закупок Дом.ру, для этого выполните следующие действия:

- нажмите кнопку «Узлы». На экране появится форма добавления надёжных узлов (Рис. 2.3).




Рис. 2.3

- снимите флажок в поле «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)».
 - в поле «Добавить в зону следующий узел:» укажите адрес *[адрес портала] и нажмите кнопку «Добавить». Например, *.domru.ru
 - после добавления узлов нажмите кнопку «Закреть».
5. В окне обозревателя на вкладке «Безопасность» нажмите кнопку «Другой...» (см. Рис. 2.2).
 6. В открывшемся окне «Параметры безопасности – зона надёжных узлов»:
 - в пункте «Загрузка» включите следующие параметры:
 - Автоматические запросы на загрузку файлов;
 - Загрузка файлов;
 - Загрузка шрифта;
 - в пункте «Элементы ActiveX и модули подключения» включите все параметры данного пункта.
 7. Нажмите кнопку «Ок».
 8. В окне обозревателя перейдите на вкладку «Конфиденциальность».
 9. В блоке «Блокирование всплывающих окон» установите флажок в поле «Включить блокирование всплывающих окон» и нажмите кнопку «Параметры» (Рис. 2.4).




Рис. 2.4

10. В открывшемся окне «Параметры блокирования всплывающих окон» (Рис. 2.5):

- В поле «Адрес веб-узла, получающего разрешение:» укажите перечень URL тех веб-узлов, для которых будет разрешено открытие в виде всплывающих окон. Например, – *.domru.ru
 - нажмите кнопку «Добавить».
 - нажмите кнопку «Заккрыть».

Работа на Портале закупок Дом.ru. Требования к автоматизированному рабочему месту и установленному программному обеспечению.




Рис. 2.5

11. Для завершения настройки свойств обозревателя нажмите кнопку «Применить» и «ОК».